


Cover aus Baumwollstoff

1. Büchse oder entsprechendes Gefäss ausmessen: Umfang und Höhe z.B. 24 x 8 cm
2. Vliesline zur Stoffverstärkung ohne Zugabe ausmessen, Fläche aufzeichnen.
3. Verzierungsfäche/n ebenfalls aufzeichnen. Achtung Naht beachten.



4. Grundstoff auswählen, muss auf jeder Seite mindestens 2 cm grösser sein als Vliesline. Stoff glatt bügeln, Vliesline auflegen und aufbügeln.
5. Schlitz mit Cutter einschneiden.
6. Stoffstreifen zum Einweben vorbereiten. Länge entsprechend der Büchsenhöhe oder Büchsenumfang, je nachdem die Schlitz vertikal oder horizontal angebracht wurden. Stoffstreifenbreite ist individuell, je dicker der Stoff, desto dünner die Streifen, je dünner der Stoff desto breiter dürfen die Streifen sein und können entsprechend zusammengelegt und mit einem Bruch verarbeitet werden. Sehr dünne Stoffe können sogar gerafft eingewoben werden. Stoffe vor dem Zuschneiden bügeln, evtl. Bruch ebenfalls bügeln oder kritzen.
7. Musterli für Zick-zack-Stich-Probe nicht vergessen.
8. Vorbereitete Streifen einweben. Für die letzten Streifen eine lange Stecknadel oder eine stumpfe, dicke Nähnadel (Wollnadel) zur Hilfe nehmen. Die Fläche soll ihre ursprüngliche Form behalten -> mit Stecknadeln fixieren.



9. Fläche mit Zick-zack-Stick abnähen. **Stich vorher ausprobieren!** Wenn möglich Stick- oder Wiefelfaden No. 100 verwenden. Den Unterfaden durch das Loch in der Spulenkapsel ziehen, somit muss die Farbe des Unterfadens nicht identisch sein mit dem Oberfaden und entsprechend muss er nicht gewechselt werden. Es kann in jede Richtung abgenäht werden. Es ist empfehlenswert am Anfang und am Schluss jeder Linie lange Fäden stehen zu lassen und sofort auf der linken Seite zu verknüpfen. Fixierte Webstreifen zurückschneiden.



10. Fläche bügeln. Stoff über die Büchse legen und zusammenstecken. Evtl. Naht verändern, es soll nicht zu satt sein!



11. Jetzt kann zusammengenäht werden -> Faden wechseln, normaler Nähmaschinenfaden No. 50 oder 60 verwenden. Einen cm vor der Einlage beginnen und einen cm länger als die Einlage steppen. Fäden verknüpfen.



12. Naht auf 12-15 mm zurückschneiden, einzeln Zick-zacken.
13. Ränder unten und oben ebenfalls auf 12-15 mm zurückschneiden. Unterer Rand zick-zacken und auf die Einlage zurückbügeln, feststecken.
14. Füßchenbreit mit Stichtlänge 3 absteppen. Fäden nach links ziehen und mit zwei Hinterstichen vernähen.
15. Einen Stoffstreifen von 4 cm x Büchsenumfang plus 3 cm zuschneiden.
16. Rechts auf rechts, d.h. schöne Stoffseite auf schöne Stoffseite anstecken. Bei der Naht kritzen und entlang dem Bruch den Stoffstreifen zusammennähen.



17. Innwendig dem Vliesline entlang absteppen. Nadelposition nach rechts verschieben. Über den Anfang nähen und die Fäden abschneiden.



18. Oberer Rand bis Vliesline zurückschneiden.

19. Unterer Rand zick-zacken.



20. Stoff nach innen legen und von Hand annähen oder auf der rechten Seite absteppen.

21. Cover über Büchse ziehen.

